


Схема работы LiteBox с ЕГАИС

Руководство пользователя

версия LiteBox 1.0

Схема работы LiteBox с ЕГАИС



Для обмена должно быть включено:

Оборудование (компьютер, ноутбук, планшет) с установленным Транспортным модулем (ТМ) Litebox и Универсальным транспортным модулем (УТМ) ЕГАИС и подключенной JaCarta.

1. Поставщик отправляет товарно-транспортную накладную (ТТН) в облако ЕГАИС.
2. Из облака ЕГАИС ТТН попадает в УТМ ЕГАИС, установленным на оборудовании клиента.
3. Накладная из УТМ ЕГАИС попадает в ТМ Litebox, который так же установлен на оборудовании клиента.

4. ТМ Litebox передает данные в облако Litebox. Клиент видит накладную в бэк-оффисе (через браузер)

ТМ Litebox обменивается данными с облаком Litebox каждые 5 мин.

5. Информация о подтверждении/отклонении/отправке акта разногласия (для ТТН) переходит в ТМ Litebox.

6. Из ТМ Litebox информация по статусу ТТН попадает в УТМ ЕГАИС.

ТМ обменивается данными с УТМ каждые 5 мин.

7. Из УТМ ЕГАИС → в облако ЕГАИС.

УТМ обменивается данными с ЕГАИС каждые 10 мин.

8. Из облака ЕГАИС информация попадает обратно поставщику.

[Приказом Росалкогольрегулирования](#) предусмотрен 3-дневный срок (с момента отгрузки) на представление в ЕГАИС сведений о факте отгрузки продукции, а также 3-дневный срок (с момента поставки) на представление в ЕГАИС сведений о факте поставки продукции в городских поселениях и 7-дневный в сельских поселениях. Требования о фиксации в ЕГАИС накладных в течение дня поставки, отказ от приемки товара при неполучении накладной розничным продавцом и другие подобные требования действующим законодательством не предусмотрены и регулируются исключительно внутренними договорами между поставщиком и покупателем товара.



Управляй магазином легко!